

Reprezentarea numerelor reale: Standardul IEEE 754-1985

simplă precizie (float): 32 biți

S EEEEEEEE MMMMMMMMM M M M M M M (1+8+23 biți)
de la cel mai semnificativ: semn, exponent (bias 127), mantisă
 - E = 255, M ≠ 0: NaN (not a number)
 - E = 255, M = 0: +∞, -∞ (după bitul de semn)
 - 0 < E < 255: $(-1)^S \cdot 2^{E-127} \cdot 1.M$
 (mantisa are implicit o unitate ca cifră cea mai semnificativă)
 - E = 0, F = 0: +0, -0 (după bitul de semn)

- E = 0, M ≠ 0: $(-1)^S \cdot 2^{-126} \cdot 0.M$: valori *nenormalizate* (f. mici)
Cel mai mic număr pozitiv normalizat (nenormalizat): 2^{-127} (2^{-149})

dublă precizie (double): 64 biți

aceleși reguli, 11 biți exponent (bias 1023), 52 biți mantisă

Constante (limite): definite în float.h

Exemple de dimensiuni (compilator gcc pe i386, sub Linux):

- float: 4 octetii, între cca. 10^{-38} și 10^{38} , 6 cifre semnificative
- double: 8 octetii, între cca. 10^{-308} și 10^{308} , 15 cifre semnificative
- pentru precizie suplimentară: long double (12 octetii)

Constante reale

- conțin mantisă, iar optional semn și exponent (prefix e sau E)
- în mantisă, partea reală sau zecimală poate lipsi, dar nu amândouă
- implicit, orice constantă reală e considerată double
- sufix f sau F pentru float; l sau L pentru long double

Exemple: 1.0 sau 1. sau .1e1

3.14159265358979323846 1.175494e-38f

Constante definite în fișierele antet standard

limits.h: valori minime cerute de standard

SHRT_MIN, INT_MIN	-32767	SHRT_MAX, INT_MAX	32768
LONG_MIN	-2147483647	LONG_MAX	2147483647
USHRT_MIN, UINT_MIN	65535	ULONG_MAX	4294967295

Obs: pe gcc/i386/Linux, int are aceleasi dimensiuni ca și long

float.h: valori pt. gcc/i386/Linux (și cerințele standard)

FLT_DIG	6	DBL_DIG	15 (min. 10) /* precizie zecimală */
FLT_MIN	1.17549435e-38F	(max. 1E-37)	
FLT_MAX	3.40282347e+38F	(min. 1E+37)	
FLT_EPSILON	1.19209290e-07F	(max. 1E-5) /* nr.min. cu 1+eps > 1 */	
DBL_MIN	2.2250738585072014e-308	(max. 1E-37)	
DBL_MAX	1.7976931348623157e+308	(min. 1E+37)	
DBL_EPSILON	2.2204460492503131e-16	(max. 1E-9)	

Atenție la precizie!

- int (chiar long): domeniul de valori mic (cca ± 2 miliarde)

- e insuficient pentru multe calcule care implică aparent întregi

Ex. calculați $e^{-x} = 1 - x^1/1! + x^2/2! - \dots$ cu o precizie dată (10^{-5})

Nu încercăti: long fact(long n){ /* ... */ } (depășire pt. n > 12)

mai bine: fără factorial, cu recurență între termeni: $t_n = t_{n-1} * x/n$

- până la $9E15$ tipul double distinge încă doi întregi consecutivi

- o valoare citită de la intrare nu e reprezentată neapărat precis

float x; scanf("%f", &x); printf("%.7f", x); 4.2 → 4.1999998

fracții exacte în baza 10 pot fi periodice în baza 2 $1.2_{(10)} = 1.(0011)_{(2)}$

- în calcule matematice, adeseori comparația == e insuficientă

(pot apărea pierderi de precizie pe parcurs)

- mai bine: fabs(x - y) < epsilon (fabs: val. absolută, în math.h)

FLT_EPSILON (DBL_EPSILON) în float.h: cel mai mic x cu $1 + x > 1$

Dimensiunea tipurilor

Operatorul sizeof dă numărul de octeti de memorie ocupati de operand (un tip de date sau o expresie – în particular o variabilă).

- dacă operandul e un tip, trebuie pus între (paranteze)
- dacă e o expresie, rezultatul e dat de tipul său (fără evaluarea ei)

```
#include <stdio.h>
void main (void)
{
    printf("char\t\t%d\n", sizeof(char));
    printf("short\t\t%d\n", sizeof(short));
    printf("int\t\t%d\n", sizeof(int));
    printf("long\t\t%d\n", sizeof(long));
    printf("float\t\t%d\n", sizeof(float));
    printf("double\t\t%d\n", sizeof(double));
    printf("long double\t\t%d\n", sizeof(long double));
}
```

Operatori aritmétici

Operatori aritmétici

- operatorii uzuali binari: +, -, *, / pentru numere întregi și reale

ATENȚIE: pentru întregi, / înseamnă împărțire cu rest

- operatorul % (numai pentru întregi): modulo (restul la împărțire)

$9/-5=-1 \quad 9\%-5=4 \quad -9/5=-1 \quad -9\%5=-4 \quad -9/-5=1 \quad -9\%5=-4$

(restul are semnul deîmpărțitorului)

- operatorul unar – (minus; nu există plus unar).

În expresii aritmétice, caracterele sunt considerate ca și întregi (indicele caracterului respectiv în tabela ASCII)

Exemplu: '7' - '0' == 7, 'a' + 5 == 'f'

(cifrele, respectiv literele ocupă spațiu continuu în tabela de caractere)

Precedență: – unar, apoi *, /, %, apoi +, –

- C nu are tip boolean; se folosește int (C99: _Bool, stdbool.h)
 - operatorii logici produc 1 pt. true, 0 pt. false
 - un întreg e interpretat ca true dacă $\neq 0$ și ca false dacă e 0

Operatorii relationali: precedenta mai mică decât cei aritmétici
 $x < y + 1$ înseamnă în mod natural $x < (y + 1)$

precedenta: întâi >, \geq , <, \leq , apoi ==, != (egal, diferit)

Operatorii logici binari: && (SI), priorităt lui || (SAU)

- precedență mai mică decât cei relationali

⇒ se poate scrie natural $(x < y + z) \&\& (y < z + x)$

- sunt evaluati de la stanga la dreapta

- **evaluarea se opreste** (short-circuit) când rezultatul e cunoscut (dacă primul argument al lui && (resp. ||) e fals (resp. adevărat))

Exemplu: if (p != 0 && n % p == 0) { /* nu împarte la 0 */ }

Operatorul logic unar ! (negativ logică)

- cea mai ridicată prioritate (ca și toti operatorii unari)

- transformă operand non-zero în 0, și zero în 1

Ex: if (!gasit) e echivalent cu if (gasit == 0)

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

ATENȚIE: în funcție de arhitectură, char poate fi signed sau unsigned
 ⇒ determină semnul caracterelor cu bitul 7 pe 1, și implicit semnul la conversia char -> int

ATENȚIE la conversia/comparatia între int și unsigned !!

valorile > INT_MAX sunt considerate negative ca int

⇒ rezultate incorecte / surprinzătoare / neintuitiv

```
int i; unsigned u = 3000000000; /* u > INT_MAX */
i = u + 5; /* bitul de semn 1, deci i este considerat negativ */
if (i > u) printf("%d > %u\n", i, u);
/* tipareste: -1294967291 > 3000000000 !!! */
```

Pentru a compara int i cu unsigned u

- înlocuiți (i < u) cu (i < 0 || i < u)

- înlocuiți (i > u) cu (i > 0 && i > u)

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

Atribuirea propriu-zisă: var = expr (un operator ca oricare altul)
 ⇒ o expresie de atribuire poate fi folosită în altă expresie compusă (și valoarea ei e chiar cea a expresiei atribuite)

a = b = c /* asociativ la dreapta, a = (b = c) */

if ((c = getchar()) != '\n') { /* folosim rezultatul în test */ }

ATENȚIE: Nu găsiți folosind atribuirea în loc de test de egalitate!!

if (x = y) testează dacă valoarea lui y (atribuită și lui x) e nulă.

Operatori compuși de atribuire: += -= *= /= %=

x += expr e o formă mai scurtă de a scrie x = x + expr

vezi ulterior și pentru operatorii pe biți >> << & ^ |

Operatori de incrementare/decrementare prefix/postfix: ++ --

++i incrementare cu 1, valoarea expresiei este cea de după atribuire

i++ incrementare cu 1, valoarea expresiei este cea dinaintea de atribuire

int x=2, y, z; y = x++; /* y=2,x=3 */; z = ++x; /* x=4,z=4 */

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

În expresii, operanzele de tipuri diferite sunt convertite la un tip comun.

Conversia din real la întreg (ex. atribuire): prin trunchiere (înspre zero)

Conversiile aritmétice uzuale:

- operandul de dimensiune/precizie mai mică e convertit la tipul operandului de dim./prec. mai mare (în ordinea: long double, double, float)

- operanzele de tipuri de rang inferior lui int (char, short) sunt convertite la tipurile int sau unsigned (după semn)

- dacă ambele operanze au tipuri cu, resp. fără semn, se convertesc la tipul de rang (dimensiune) mai mare

- dacă semnele tipurilor sunt diferite, și unul din tipuri cuprinde toate valorile celuilalt, se face conversia la tipul cel mai cuprinzător

- dacă nu, operanzele se convertesc la tipul fără semn corespunzător operandului care are tip cu semn

Exemplu: între int și unsigned, conversie la unsigned (ultima regulă)

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

Conversia la atribuire: partea dreaptă convertită la tipul părții stângi

- e posibilă trunchierea dacă atribuim la un tip de dimensiune mai mică ⇒ mesaje de avertizare de la compilator

Exemplu: int i; char c;

```
i = c; c = i; /* valoarea se păstrează */
c = i; i = c; /* bițiii superioiri se pierd */
```

Atenție: partea dreaptă e evaluată independent de tipul părții stângi!

unsigned eur_rol = 38400, usd_rol = 32700;

float eur_usd;

eur_usd = eur_rol / usd_rol; /* 1 !!! */

Operatorul de conversie explicită (engl. type cast)

Sintaxa: (nume.tip) expresie

expresia este convertită ca în atribuirea unei variabile de tipul dat

eur_usd = (double) eur_rol / usd_rol; /* 1.17... */

int n; sqrt((double)n); /* double sqrt(double) în math.h */

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

- numărul caracterelor din sirul s în variabila i

for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) /* sirul se termină cu '\0' */

sau, cu un test implicit de valoare nonzero, și preincrement:

for (i = -1; s[++i];); /* corpul lui for este vid */

- copiază sirul src în sirul dest; expresia atribuită servește și pt. test

for (i = j = 0; dest[j++] = src[i++];);

- copiază max. N caractere; când primul test e fals, se omite al doilea (deci nu se mai execută atribuirea)

for (i = j = 0; i < N && dest[i] = src[i];);

- rezultatul unei funcții e atribuit și testat în aceeași expresie:

for (i = 0; i < N-1 && (c = getchar()) != EOF;) s[i++] = c;

Programarea calculatoarelor 2. Curs 2

Marius Minea

Expresii: valoare și efect lateral

Orice expresie are o **valoare**, definită prin înțelesul operatorilor. Atribuirile au și un **efect lateral**: modifică valoarea expresiei atribuite. Exemplu: `++i` și `i++` au același efect lateral (incrementează pe `i`) dar returnează valori diferite (valoarea deja incrementată / încă nu).

ATENTIE: În C, ordinea de evaluare a operatorilor unei expresii nu este specificată (deinde de implementare). Exceptii: `&&` || ?: , ⇒ o expresie care conține mai mulți operatori cu efect lateral poate avea rezultat / efect nedeterminat. Exemple eronate:

```
int i = 0; printf("%d %d", i++, i++); /* 0 1 sau 1 0 */;
(argumentele unei funcții se pot evalua în orice ordine)
while (s[i] < s[++i]); /* în ordine crescătoare ? */
(dacă s[++i] e evaluat întâi, îl comparăm cu el însuși)
```

Atenție la efectele laterale, nu scrieți cod compact cu orice preț!

Operatori pe biți

- oferă acces direct la reprezentarea binară a datelor în memorie, cu posibilități apropiate limbajului de asamblare
- pot fi aplicati doar operanzilor de tipuri întregi, cu sau fără semn

<code>& SI</code> bit cu bit	<code><<</code> deplasare la stânga
<code>I SAU</code> bit cu bit	<code>>></code> deplasare la dreapta
<code>^ SAU exclusiv</code> bit cu bit	<code>~</code> complementare bit cu bit

Exemple:

`n & 0xF` are ultimii 4 biți (mai puțin semnificativi) la fel ca `n`, restul 0 (pentru `n` fără semn, echivalent cu `n % 16`)
`n | 0200` are bitul 7 pe 1, și toți ceilalți biți la fel ca `n`
`n ^ 1` are ultimul bit schimbat față de `n`, toți ceilalți la fel (dacă `n` pozitiv, echivalent cu `n-1` pt. `n` impar, `n+1` pt. `n` par)
`~0 == -1` (toti biții pe 1, indiferent de dimensiunea în octeti)
`~0xF` are ultimii 4 biți pe 0 și restul pe 1 (indiferent de dimensiune)

Operatori pe biți (cont.)

`n << 3` are biții lui `n` deplasati 3 pozitii la stânga, și ultimii 3 biți 0
`n >> 2` are biții lui `n` deplasati 2 pozitii la dreapta, și primii 2 biți 0 (sau pentru `signed`, 1 (bitul de semn), în funcție de arhitectură)
`<< și >>` : ca și înmulțiri/împărțiri cu puterile lui 2, uneori mai rapide (dacă `>>` inserează la stânga biți de semn, e valabil și pt. nr. negative)

Operatori compuși de atribuire (pt. cei binari): `&=` `|=` `^=` `<=>`

Exemple: extragerea unei porțiuni din reprezentarea unui număr: creem o *mască* (un tipar) în care biții respectivi sunt pe 0 (sau 1)
`~0 << k` are ultimii `k` biți pe 0, restul pe 1
`~(~0 << k)` are ultimii `k` biți pe 1, restul pe 0
`~(~0 << k) << p` are `k` biți pe 1, începând de la bitul `p`, și restul 0 (`n >> p`) & `~(~0 << k)` are pe ultimele pozitii cei `k` biți ai lui `n` începând cu bitul `p`, și în rest 0
`n & (~(~0 << k) << p)` are cei `k` biți începând cu bitul `p` la fel ca ai lui `n`, și restul biților pe 0

Alți operatori

Operatorul conditional

Sintaxa: `expr1 ? expr2 : expr3`

- dacă `expr1` e adevărată, rezultatul e dat de evaluarea lui `expr2`;
- dacă `expr1` e falsă, rezultatul e dat de evaluarea lui `expr3`
- mai concisă decât `if ... else ...`

Exemple: `m = (a > b) ? a : b; /* max(a, b) */`
`printf("Numărul este %s\n", (n < 0) ? "negativ" : "nenegativ");`

Operatorul secvențial

Sintaxa: `expr1 , expr2 /* operatorul este virgula */`

- se evaluatează `expr1`, apoi `expr2`; rezultatul e dat de `expr2`
- se folosește când e nevoie de mai multe evaluări, dar sintaxa prevede o singură expresie (de ex. în `if`, `for`, `while`)

Exemple: `for (p = 1, i = j = 0; i < n; i++, j++) { /* ... */ }`
`while (printf("Numărul?"), scanf("%d", &n) == 1) {/*...*/}`

Precedența și asociativitatea operatorilor

Atenție la precedență!

În multe situații frecvent întâlnite în programe trebuie paranteze!

- dacă vrem să atribuim o valoare și apoi să o testăm:
`while ((c = s[++i]) != '\0') /* prelucram c cat e nenul */`
dar: `c = s[++i] != '\0'` îi dă lui `c` o valoare booleană (0 sau 1)
- dacă vrem să deplasăm pe biți și apoi să adunăm:
`n = (hi << 8) + lo /* facem un int din doi octeți */`
dar: `hi << 8 + lo` deplasează pe `hi` la stânga cu `lo+8` biți
- dacă vrem să testăm valoarea unui grup de biți dintr-un număr
`if ((n & mask) == val) { /* testeaza bitii selectati de mask */ }`
dar: `n & mask == val` face SI cu booleanul `mask == val` (0 sau 1)

ATENȚIE: În caz de dubiu, și pentru lizibilitate, folosiți parantezele !

Precedența (descrescătoare ↓)

	Asociativitate
<code>() [] -> .</code>	→
<code>! ~ ++ -- (tip) * & (pt.adrese) sizeof</code>	←
<code>* / %</code>	→
<code>+ -</code>	→
<code><< >></code>	→
<code>< <= > >=</code>	→
<code>== !=</code>	→
<code>&</code>	→
<code>^</code>	→
<code> </code>	→
<code>&&</code>	→
<code> </code>	→
<code>? :</code>	→
<code>= += -= etc.</code>	←
,	→